



Prenos nastavitev iz verzije Mastercam 2023 v Mastercam 2024


1. Po namestitvi programa Mastercam 2024, je le-tega najprej potrebno zagnati. Prvič bo prižiganje programa trajalo malo dalj časa, ker mora program urediti vse potrebno, da bo deloval.
2. Sledi prenos vseh nastavitev iz verzije 2023. Velja samo v primeru, kadar imate instalirano verzijo **2023** (2022 ali 2021). V kolikor želite prenesti nastavitve iz starejše verzije (2020 ali starejše) nas kontaktirajte.
3. Prižgite program Mastercam 2024.
4. Kliknite na zavihek FILE.




5. Kliknite na Convert in nato na Migration Wizard.




6. V pojavnem oknu nato izberite napredni prenos nastavitev (Advanced).




7. Odpre se vam okno z nastavitvami map, ki jih želite prenesti. Vključite MIGRATE SHARED FILES in pazite, da so mape pravilne! Torej prenos gre iz mape "Shared Mastercam 2023" (zgornja vrstica) na novo lokacijo "Shared Mastercam 2024" (spodnja vrstica).




8. V naslednjem oknu izberete katere tipe datotek, katere želite nadgraditi. Priporočamo vam, da izberete samo izbrane na spodnji sliki, saj se v nasprotnem proces nadgradnje lahko zelo zavleče. Še posebej lahko nadgradnja traja zelo dolgo, če imate v mapi **“Shared Mastercam 2023”** veliko svojih lastnih datotek *.mcam. Če jih imate, potem obvezno kliknite brez PART FILES (prva vrstica)! Na koncu kliknite NEXT.




9. V naslednjem pojavnem oknu izberite vse tri verzije, kot na sliki in nato kliknite na gumb NEXT.




10. V naslednjem oknu se vam izpiše povzetek nastavitve prenosa podatkov, kjer kliknete samo še FINISH in prenos nastavitve se bo začel izvajati.



11. To lahko traja nekaj minut, odvisno števila datotek, ki jih more prenesti.



12. Če se vam med postopkom migracije pojavi sledeče okno, kliknite UPDATE and REPLACE.



Ko ste uspešno zaključili z nadgradnjo, nas prosim pokličite, da vam uredimo še ostale nastavitve (postprocesorji, orodna lista, kakšne posebne nastavitve in želje...

Dosegljivi smo vsak delovni dan od 8:00 do 16:00 na telefonski številki:

01 2576 321 ali na mail: **info@acam.si**